


Personnalisation de Windows 11 et comment modifier les applications par défaut

Microsoft a rendu plus difficile le choix des applications qui gèrent les types de fichiers standard. Suivez ces étapes pour définir des applications par défaut pour tous vos documents, images, fichiers musicaux, etc.

Michael Muchmore :



Windows 11 ajoute des mises à jour de conception astucieuses et de nouvelles options intéressantes au système d'exploitation de bureau de Microsoft, mais cela ne rend pas *tout* plus facile.

Le processus de modification des applications par défaut en est un exemple notable.

Les experts en technologie de Windows ont soulevé un tollé sur la difficulté de changer le [navigateur Web](#) par défaut de Edge à, disons, Chrome ou Firefox.


Microsoft a entendu ces cris et a finalement résolu le problème, facilitant le changement de votre navigateur par défaut.

Nous allons vous montrer non seulement comment effectuer ce changement, mais aussi ce qu'implique la modification d'autres programmes par défaut dans Windows 11.

En comparaison, dans [Windows 10](#) (que beaucoup utilisent encore), il a toujours été facile de choisir, par exemple, un lecteur de musique par défaut.

Tout d'abord, cliquez sur l'application répertoriée ci-dessous une fonction (telle que Email, Lecteur de musique, Visionneuse de photos ou Navigateur Web) dans la section Applications par défaut des paramètres.

Ensuite, choisissez une nouvelle application par défaut capable de gérer le type de média. C'est toute l'étendue de la situation.



(Crédit : Microsoft)

Avec Windows 11, le processus est plus compliqué. Vous devez spécifier une application par défaut pour chaque type de fichier, pas seulement pour un groupe plus large d'entre eux.

Pour les catégories de fichiers telles que les vidéos, c'est un problème en raison du grand nombre de formats existants: AVI, MP4, MOV, MKV et WMV, pour n'en nommer que quelques-uns.

Malgré ce changement dans Windows 11, il n'est toujours pas *extrêmement* difficile de définir une nouvelle application par défaut, mais cela nécessite parfois plus d'efforts.

Vous pouvez toujours définir le type de fichier d'applications par défaut par type de fichier, mais les mises à jour ultérieures ont ajouté des moyens plus simples.

Nous allons vous montrer les deux options ici.


Comment modifier les applications par défaut dans Windows 11

1. Ouvrez les paramètres et appuyez sur la section Applications dans le menu de gauche.

Notez que dans la [mise à jour 22H2](#), Microsoft a ajouté une fonctionnalité qui permet aux applications de [se lier directement](#) à la section appropriée des paramètres pour ce type de modification, bien que vous deviez toujours suivre les étapes ci-dessous pour tous les types d'applications, à l'exception des navigateurs Web.


Vous pouvez épingler l'icône Paramètres au menu Démarrer dans Windows 11, mais elle n'est pas là par défaut.

(Vous pouvez également ajouter un bouton à côté du bouton d'alimentation du menu Démarrer en accédant à Paramètres > Personnalisation > Démarrer > dossiers.)




(Crédit : Microsoft)

2. Choisissez Applications par défaut. Windows 11 répertorie toutes les applications de votre ordinateur. Vous pouvez rechercher une application ou le type de fichier que vous souhaitez affecter à une application.




(Crédit : Microsoft)

3. Cliquez sur l'application que vous souhaitez définir par défaut pour un type de fichier et vous verrez la liste de tous les types de fichiers qu'elle est capable de gérer.



(Crédit : Microsoft)

4. Cliquez sur le type de fichier pour lequel vous souhaitez modifier l'application par défaut.
Ensuite, vous voyez un menu comme celui ci-dessous (notez que le look a été repensé dans le style Windows 11 dans la mise à jour 22H2).




(Crédit : Microsoft)

5. La dernière étape consiste à choisir une application dans la liste.

Après cela, vous devez répéter le processus pour chaque type de fichier que vous souhaitez utiliser avec cette application.

Une autre façon de modifier les applications par défaut: l'option « Ouvrir avec »



(Crédit : Microsoft)

Une autre façon de modifier une application par défaut consiste à :

1. Cliquez avec le bouton droit sur un fichier dans l'Explorateur de fichiers.
2. Cliquez sur Ouvrir avec (qui est plus pratique et cohérent le deuxième choix dans le menu contextuel de Windows 11).
3. Choisissez l'option *Choisir une autre application*.
Cela ouvre la même boîte de sélection d'application que dans le premier processus, sauf qu'en bas, vous voyez des boutons intitulés Toujours et Une seule fois.
Appuyez sur Toujours et vous avez terminé.


Un moyen plus simple, juste pour les navigateurs

Avec la mise à jour d'avril 2022, un bouton apparaît sur la page Applications par défaut des paramètres.

Notez que sur l'un de nos systèmes Windows 11 de test, une mise à jour facultative était requise : Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour systèmes x64 (KB5011563).

L'interface des paramètres d'application par défaut est la même que celle décrite ci-dessus, *sauf* si l'application se trouve être un [navigateur Web](#).

Dans ce cas, cette option s'affiche lorsque vous êtes sur la page des paramètres de l'application par défaut pour le navigateur :



(Crédit : Microsoft)

Dans cette interface, il vous suffit de cliquer sur le bouton Définir par défaut sur le côté droit.

Ici, nous avons changé le navigateur Web par défaut pour le programme alternatif de longue date, Opera.

La même chose fonctionne pour Brave, Google Chrome, Vivaldi, etc.

Toutefois, pour les autres types de programmes autres que les navigateurs, vous devez toujours attribuer une valeur par défaut pour chaque type de fichier que l'application peut ouvrir.

Encore un autre moyen facile: lors de l'installation

Avec la première méthode, vous devez comprendre avec quels types de fichiers vous souhaitez travailler, bien que je suppose que la plupart des utilisateurs de PC savent que JPG est une image et DOC est un document.

Cela dit, le processus de modification des applications par défaut est toujours plus facile dans Windows 10 que dans 11, car il vous permet de le faire pour tous les types de fichiers pertinents à la fois.

Certaines applications proposent de le faire automatiquement pour vous pendant leur processus d'installation.

Firefox, le [navigateur Web populaire axé sur la confidentialité](#), et VLC, un couteau suisse pour les bibliothèques multimédias, en sont deux exemples.


Recommandé par nos rédacteurs

Firefox

La première fois que vous exécutez Firefox sur Windows 11, le navigateur Web vous demande si vous voulez que ce soit votre navigateur par défaut.

Si vous ne faites pas ce choix lors de la première exécution, Firefox continue d'afficher une bannière en haut de la fenêtre du navigateur avec cette invite.

Lors des tests, en choisissant l'option au démarrage ou celle de la bannière, les deux ont fait le travail sans tracas.



(Crédit : Microsoft/Mozilla)

Lecteur multimédia VLC

VLC est une application open-source de la vieille école qui est célèbre pour être capable de lire à peu près n'importe quel fichier multimédia. Vous pouvez choisir de faire de VLC le lecteur multimédia par défaut lors de l'installation, ce qui le définit comme tel pour plus de 70 types de fichiers.

Malheureusement, plusieurs types de fichiers importants sont restés du ressort de Films et TV et Windows [11 Media Player](#).

Dans les préférences de VLC, il existe une option appelée Association d'extensions de fichier, mais qui vous indique simplement d'accéder à la section Paramètres > Applications > Applications par défaut comme indiqué précédemment.

Pour en savoir plus sur le nouveau système d'exploitation de Microsoft, consultez toute notre [couverture de Windows 11](#)

Recherche et mise en page:

Michel Cloutier

CIVBDL

20230816

"C'est ensemble qu'on avance"